

# ワークエプロンの作り方

出来上がり  
サイズ


着丈・前中心で 70cm

材 料

110cm 幅の生地 1m 使用  
※ポケットを別布にする場合 30cm 使用




裁断図



製 図

縫い代をつけて裁断してください。  
下の目安をご覧ください。



ひも・タブはすべて表示寸法で断ち切りです。




縫い代の目安

- ..... 1cm
- ▲ ..... 1.5cm
- ◆ ..... 2cm
- ★ ..... 3cm

1 腰ひも・首ひも・タブを作ります。

四つ折りにして縫います。




腰ひもと首ひもは一方の端を折って縫います。




2 ポケットを作り本体につけます。

(1) ポケットのまわりにロックミシンをかけ  
縫い代を折ります。※ロックミシンがない場合は  
ジグザグミシンで端を始末してください。




(2) ポケット口を三つ折り始末します。



(3) 本体にポケットを付けます。  
丸ポケットも同様に付けます。



3 袖ぐりと裾を三つ折りにして縫います。




4 上端に首ひもとタブを挟み縫います。

(1) 本体上端の左右にタブと首ひもを図のように配置し  
縫い代を三つ折りして縫います。




(2) タブと首ひもを上に倒してステッチをかけます。



5 後端に腰ひもを挟んで縫います。

(1) 本体後端に腰ひもを図のように配置し  
縫い代を三つ折りにして縫います。



(2) 腰ひもを外側に倒し、ひもを固定して完成です。

